

# Instalace a nastavení HW tlačítka

Pro některé aplikace, např. výdej stravy, se může hodit hardwarové tlačítko. Ukážeme si postup, jak lze takové tlačítko nakonfigurovat a to na příkladu tlačítka, které je připojeno pomocí rozhraní BJ-805.


## Scénář

Tlačítko se připojuje do rozhraní BJ-805, které disponuje dvěma přípojnými místy pomocí 3,5mm jack. Do počítače se toto rozhraní připojuje pomocí USB portu. Výrobce k tlačítku dodává software, které umožňuje chování buď jako klávesa ENTER/mezerník nebo pravá/levá myš (záleží, do které zdířky se tlačítko připojí). Software lze nalézt [zde](#).


Ukážeme si však postup, jak můžeme nastavit jiné klávesy. Např. ve výdeji *objednané stravy* můžeme tlačítko použít jako mezerník - pak nám „odjede“ poslední strážník na obrazovce, anebo jako klávesu „+“, která nám vyvolá další minutku.

## Postup

1. Ze [stránky](#) si stáhneme volně dostupný software *Switch Driver* v aktuální verzi 6.
2. Nainstalujeme
3. Připojíme do počítače tlačítko
4. Spustíme *Switch Driver*
5. Na titulní obrazovce v *Akce* zvolíme *Nová*,



6. Zvolíme pro nás vhodný název
7. Označíme *Spínač 1* a tlačítkem vpravo dole *Změnit akci*
8. Zvolíme *Klávesnice* jako typ akce a následně *Vybrat klávesu*. Stikneme plus.
9. Pomocí OK se vrátíme zpět



10. Dáme OK

11. Nyní máme nakonfigurováno. Můžeme vyzkoušet stisknout tlačítko a pokud je vše správně nakonfigurováno, mělo by se dole objevit: Akce spínačů: +.

12. Je vhodné, aby se program Switch Driver spouštěl po spuštění. Tím zajistíte, že se toto tlačítko bude chovat stejně i po restartu počítače.

Toť vše. V ISKAMu nic nastavovat nemusíte, protože ve *Výdej objednaných jídel* je klávesa + nakonfigurována tak, že vyvolá další minutku.

## Další tipy a triky

Uvedený postup lze použít v podstatě na libovolnou klávesu či akci myši (pravý/levý klik, dvojklik apod.).

~~DISCUSSION~~

From:

<https://napoveda.aps-brno.cz/> - ISKAM

Permanent link:

[https://napoveda.aps-brno.cz/doku.php?id=napoveda\\_iskam\\_4:instalace:hwtlacitko](https://napoveda.aps-brno.cz/doku.php?id=napoveda_iskam_4:instalace:hwtlacitko)

Last update: 2022/01/07 15:22

